

Ospedale Spirito Santo LAVAGGIO DELLE MANI

ALL. 02 - IO 01 PO 01/562

Rev 04/2014

Pag 1 di 1

LAVAGGIO PREOPERATORIO DELLE MANI



PROCEDURA

- ✓ Le mani devono essere tenute ad un'altezza superiore ai gomiti per tutta la procedura.
- ✓ Se c'è contaminazione di una parte degli arti durante il lavaggio, la procedura va ripetuta.
- ✓ La procedura deve essere effettuata in non meno di 5 minuti, tranne eccezioni.
- Usare una spazzolina sterile nel modello solo per unghie. Il passaggio della spazzolina per la pulizia delle unghie deve essere utilizzata per la mano controlaterale previo risciacquo e prelievo di antisettico.
- 1. aprire la confezione della spazzolina sterile
- 2. aprire il rubinetto, regolare la temperatura dell'acqua e bagnare mani e avambracci fino a 3 cm al di sopra della piega del gomito
- 3. prelevare dall'apposito erogatore una dose adeguata di antisettico detergente sulle mani e procedere ad un primo lavaggio di mani ed avambracci seguendo poi il risciacquo
- **4.** depositare una dose di antisettico sulla spazzolina, procedere spazzolando: unghie, dorso, palmo, spazi interdigitali, zona periungueale, polso
- 5. provvedere al risciacquo e alla pulizia della mano controlaterale, sciacquando al termine
- **6.** prelevare una dose di antisettico detergente e passare con cura le mani e gli avambracci fino a 3 cm al di spora della piega del gomito seguendo movimenti circolari
- 7. lasciare agire l'antisettico per almeno un minuto
- 8. sciacquare accuratamente
- **9.** eliminare la spazzola nei rifiuti urbani e sciacquare sino a completa eliminazione dell'antisettico detergente
- 10.prelevare un'altra dose di antisettico detergente e passare nuovamente le mani fino a 3 cm sopra la piega del gomito con l'antisettico, eseguendo movimenti circolari sino a raggiungimento del tempo stabilito
- 11.risciacquare
- 12. chiudere il rubinetto con il gomito
- **13.**asciugare prima un arto e poi l'altro (tamponando con due asciugamani sterili distinti) procedendo dalla mano verso il gomito senza mai ripassare sulle parti già tamponate
- **14.**smaltire l'asciugamano nell'apposito contenitore per biancheria sporca o, se in materiale monouso, nei rifiuti urbani.